


КОНФИГУРИРАНЕ НА VPN КЛИЕНТ WINDOWS SERVER 2012

1. От “Старт” лентата кликнете с десен клавиш върху иконата на мрежовата карта. От менюто изберете „Open Network and Sharing Center“






2. Изберете „Set up a new connection or Network“. Ще се отвори диалогов прозорец , в който изберете „Connect to a workplace“. Натиснете „Next“




3. Изберете „Use my Internet connection (VPN)“




4. В поле „Internet address“ въведете IP 83.228.89.28, ако използвате Internet като преносна среда или IP 10.89.23.3 , ако използвате свързаност през ЕЕСМДАНС.

В поле „Destination name“ въведете име на VPN връзката, например „obmen“ или оставете името по подразбиране „VPN Connection“. Отбележете отметка „Remember my credentials“


ВАЖНО: Не сменяйте (не преименувайте) в последствие избраното име.
Натиснете „Create“.



5. От панела на „Network and Sharing Center“ изберете „Change adapter settings“




6. В списъка на мрежовите устройства ще видите новосъздадената VPN връзка. С десен клавиш върху иконата изберете „Properties“





7. Изберете табулатор „Security“ и направете следните настройки, както е показано:


Type of VPN: Point to Point Tunneling Protocol (PPTP), **Data encryption:** Maximum strength encryption (disconnect if server declines) и **Allow these protocols:** Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)




8. Изберете табулатор „Networking“. Изберете „Internet protocol Version 4 (TCP/IPv4)“и натиснете „Properties“. Ще се отвори втори прозорец, в който натиснете „Advanced“. Ще се отвори трети прозорец, в който премахнете опция „Use default gateway on remote network“.
   Затворете трети прозорец с „OK“. Затворете втори прозорец с „OK“.
   Накрая затворете прозорец Properties на VPN връзката










9. Стартирайте VPN връзката с двоен клик с левия клавиш или десен клавиш върху иконата и избор на „Connect/Disconnect“.




10. В дясната част на екрана ще се появи панел с мрежовите връзки на компютъра. Кликнете върху името на VPN връзката и натиснете „Connect“. Въведете потребителско име и парола и натиснете „OK“.









11. Протича процес на изграждане на VPN връзката. При успешно свързване иконата на VPN връзката се променя в статус „Connected“







12. За проверка състоянието на връзката кликнете с десен клавиш върху иконата на VPN и изберете „Status“ -> „Details“.




13. За проверка наличие на свързаност
    От „Start“ въведете cmd и стартирайте приложение **Command prompt**







Изпълнете команди **ping 10.65.1.11** и **ping test.obmen.local** Сравнете с показания резултат



Стартирайте браузър. В полето за URL адрес въведете **http://test.obmen.local** и сравнете резултата



ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ



test.obmen.local

14. Поддържане на VPN връзката в активно състояние

ВНИМАНИЕ:

Без допълнителни настройки, вашата VPN връзка ще е активна по време на работа с компютъра, но ще се прекрати при затваряне на сесията с „Sign out“.

За да запазите VPN свързаността приключвайте сесията с „Lock“ или направете допълнителни настройки от инструкцията за конфигуриране на Task Scheduler.

