

КОНФИГУРИРАНЕ НА VPN КЛИЕНТ WINDOWS SERVER 2003


1. От “Старт” изберете „Programs“ -> „Accessories“ -> „Communication“ -> „Network Connection“




2. С двоен клик изберете „New Connection Wizard“. В диалоговия прозорец натиснете „Next“




3. Изберете „Connect to the network at my workplace“ и натиснете „Next“




1. Изберете „Virtual Private Network connection“ и натиснете „Next“




2. В поле „Company name“ въведете име на VPN връзката, например „obmen“.




3. В поле „Host name or IP address“ въведете IP 83.228.89.28, ако използвате Internet като преносна среда или IP 10.89.23.3 , ако използвате свързаност през ЕЕСМДАНС.



4. Изберете желаната опция „Create this connection for:“




5. Натиснете „Finish“. Ще се появи Login панела на VPN връзката, който затворете с Cancel




6. В списъка на мрежовите устройства ще видите новосъздадената VPN връзка. С десен клавиш върху иконата изберете „Properties“



7. Изберете табулатор „Security“.
   Изберете Advanced (custom settings) и натиснете бутон „Settings“. Направете следните настройки
   Data encryption: Maximum strength encryption (disconnect if server declines)
   Allow these protocols: Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
   Натиснете „ОК“




8. Изберете табулатор „Networking“
   За **Type of VPN** изберете Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)




Изберете „Internet protocol Version 4 (TCP/IP)“ и натиснете „Properties“. Ще се отвори втори прозорец, в който натиснете „Advanced“. Ще се отвори трети прозорец, в който премахнете опция „Use default gateway on remote network“.


Затворете трети прозорец с „OK“. Затворете втори прозорец с „OK“.

Накрая затворете прозорец Properties на VPN връзката







9. Стартирайте VPN връзката с двоен клик с левия клавиш или десен клавиш върху иконата и избор на „Connect“. Въведете потребителско име и парола и Натиснете „Connect“






10. Протича процес на изграждане на VPN връзката. При успешно свързване иконата на VPN връзката се променя в статус „Connected“.







11. За проверка състоянието на връзката кликнете с десен клавиш върху иконата на VPN и изберете „Status“ -> „Details“.




12. За проверка на свързаност

От „Start“ изберете „Run…“. В полето Open: въведете cmd и натиснете ОК.





Изпълнете команди **ping 10.65.1.11** и **ping test.obmen.local** Сравнете с показания резултат



Стартирайте браузър. В полето за URL адрес въведете **http://test.obmen.local** и сравнете резултата





13. Поддържане на VPN връзката в активно състояние

ВНИМАНИЕ:

Без допълнителни настройки, вашата VPN връзка ще е активна по време на работа с компютъра, но ще се прекрати при затваряне на сесията с „Log Off“.

За да запазите VPN свързаността приключвайте сесията с „Disconnect“ или направете допълнителни настройки от инструкцията за конфигуриране на Task Scheduler.

