

КОНФИГУРИРАНЕ НА VPN КЛИЕНТ WINDOWS SERVER 2008 и Windows 7


1. От “Старт” лентата кликнете с десен клавиш върху иконата на мрежовата карта. От менюто изберете „Open Network and Sharing Center“






2. Изберете „Set up a new connection or Network“. Ще се отвори диалогов прозорец , в който изберете „Connect to a workplace“. Натиснете „Next“





3. Изберете „Use my Internet connection (VPN)“




4. В поле „Internet address“ въведете IP 83.228.89.28, ако използвате Internet като преносна среда или IP 10.89.23.3 , ако използвате свързаност през ЕЕСМДАНС.


В поле „Destination name“ въведете име на VPN връзката, например „obmen“ или оставете името по подразбиране „VPN Connection“

ВАЖНО: Не сменяйте (не преименувайте) в последствие избраното име.


Отбележете отметка „Don’t connect, just set it up so I can connect later“. Натиснете „Next“.




5. В поле „User name“ и „Password“въведете данните на вашия VPN акаунт
   Отбележете отметка „Remember this password“
   Натиснете „Create“.




6. Натиснете „Close“.




7. От панела на „Network and Sharing Center“ изберете „Change adapter settings“




8. В списъка на мрежовите устройства ще видите новосъздадената VPN връзка. С десен клавиш върху иконата изберете „Properties“





9. Изберете табулатор „Security“ и направете следните настройки, както е показано:
Type of VPN: Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)
Data encryption: Maximum strength encryption (disconnect if server declines)
Allow these protocols: Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)




10. Изберете табулатор „Networking“. Изберете „Internet protocol Version 4 (TCP/IPv4)“и натиснете „Properties“. Ще се отвори втори прозорец, в който натиснете „Advanced“. Ще се отвори трети прозорец, в който премахнете опция „Use default gateway on remote network“.
    Затворете трети прозорец с „OK“. Затворете втори прозорец с „OK“.
    Накрая затворете прозорец Properties на VPN връзката









11. Стартирайте VPN връзката с двоен клик с левия клавиш или десен клавиш върху иконата и избор на „Connect“. Въведете потребителско име и парола и натиснете „Connect“




12. Протича процес на изграждане на VPN връзката. При успешно свързване иконата на VPN връзката се променя в статус „Connected“




13. За проверка състоянието на връзката кликнете с десен клавиш върху иконата на VPN и изберете „Status“ -> „Details“.




14. За проверка наличие на свързаност
От „Start“ въведете cmd и стартирайте приложение **cmd**



Изпълнете команди **ping 10.65.1.11** и **ping test.obmen.local** Сравнете с показания резултат



Стартирайте браузър. В полето за URL адрес въведете **http://test.obmen.local** и сравнете резултата



15. Поддържане на VPN връзката в активно състояние

ВНИМАНИЕ:

Без допълнителни настройки, вашата VPN връзка ще е активна по време на работа с компютъра, но ще се прекрати при затваряне на сесията с „Log Off“.

За да запазите VPN свързаността приключвайте сесията с „Lock“ или направете допълнителни настройки от инструкцията за конфигуриране на Task Scheduler.

